


## نحوه ساخت دو فرمت MP3 و WMA با برنامه Media Player

هنگامی که برنامه Media Player خودتان را باز می‌کنید، در نوار منوها در بالا و سمت چپ برنامه چند گزینه کنار هم می‌بینید که در حال حاضر (در صورتی که قبل از این در حال گوش دادن به موسیقی بوده‌اید) گزینه Now Playing فعال است. (شکل ۱)



شکل ۱

سی‌دی صوتی‌ای را که می‌خواهید آن را تبدیل کنید، در CD Rom کامپیوترتان قرار دهید. احتمالاً Media Player به محض خواندن سی‌دی شروع به پخش آن می‌کند. دکمه Stop را کلیک کنید تا پخش سی‌دی قطع شود. در منوی بالا روی دکمه Rip کلیک کنید. در فهرست زیر منوی Rip تمامی تراک‌های داخل سی‌دی نشان داده شده‌اند و به طور پیش فرض کنار تمام آن‌ها علامت انتخاب قرار دارد.



شکل ۲

یعنی در این حالت تمام آهنگ‌ها به فرمت مورد نظر شما تبدیل خواهند شد. کافی است دکمه Rip Now را کلیک کنید تا آهنگ‌های مورد نظرتان به سرعت تبدیل شوند.

موسیقی‌های تبدیل شده، به صورت پیش فرض در مسیر My Documents قرار می‌گیرند.

اما تبدیل فایل‌ها دارای تنظیماتی است که از منوی **Rip** در دسترس قرار نمی‌گیرد. برای تغییر فرمت و پیش‌فرض‌های برنامه باید وارد بخش تنظیمات آن بشوید.



شکل ۳

برای وارد شدن به بخش تنظیمات روی منوی **Tools** در بالا و سمت چپ پنجره برنامه کلیک کنید. گزینه **Options** را انتخاب نمایید و در پنجره باز شده روی برگه **Rip Music** کلیک کنید. (شکل ۳)

در کادر **Rip music to this location** می‌توانید پوشه پیش فرض برنامه را برای ذخیره سازی آهنگ‌های تبدیل شده تغییر دهید. در کادر **Rip Setting** در حالت فعلی، فرمت **WMA** برای تبدیل فایل‌های موسیقی انتخاب شده است. می‌توانید فرمت **WMA** را نیز از همین جا برای تبدیل انتخاب کنید.

اما اگر می‌خواهید فرمت **MP3** را داشته باشید، منوی **Format** را باز نمایید و گزینه چهارم یعنی **MP3** را انتخاب کنید. در زیر آن سه گزینه قرار دارد.

دقت کنید که گزینه **Copy protect music** را فعال نکنید؛ زیرا در صورتی که سی‌دی صوتی شما دارای حق کپی رایت باشد، ممکن است روی کامپیوترهای دیگر پخش نشود!



شکل ۴

Rip CD when inserted نیز نوعی دردسر است؛ زیرا به برنامه می‌گوید که به محض وارد شدن یک سی‌دی صوتی شروع به Rip کردن آن بکند! گزینه سوم یا Eject CD when ripped is complete به برنامه می‌گوید که پس از اتمام کار سی‌دی صوتی را بیرون بدهد. (شکل ۴)

مهم‌ترین بخش این قسمت Audio Quality است که دارای یک میله‌بار تنظیمات است. هر چه متغیر این میله‌بار به سمت چپ متمایل باشد، فایل MP3 ایجاد شده دارای حجم کمتر و کیفیت پایین‌تری است. در صورتی که می‌خواهید MP3 مورد نظر را به پخش‌کننده همراهتان منتقل کنید، بهتر است مقادیر پیش‌فرض یعنی 57 مگابایت کیفیت (۱۲۸ kbps) را تغییر ندهید. همان‌طور که دیدید، با همین نرم‌افزار Media Player می‌توانید فایل‌های WMA نیز بسازید. این فایل‌ها تقریباً یک سوم هم‌تای MP3 خودشان حجم دارند و این روزها روی اغلب پخش‌کننده‌های جدید (خصوصاً دستگاه‌های پخش اتومبیل‌ها) قابل استفاده هستند. بنابراین اگر مسئله حجم برایتان اهمیت دارد، بد نیست از این فرمت هم استفاده کنید.